

EZ-Guide 250. Uppdatering av mjukvara



Denna installationsbeskrivning visar hur man uppdaterar EZ-Guide 250 till den senaste mjukvaruversionen.

Kontrollera nuvarande version

Före uppdateringen startar, ska du kontrollera nuvarande version. Detta görs genom att:

1. Välj *Konfiguration / Info om EZ-Guide*
2. Kontrollera aktuellt *versionsnummer*.

Om aktuellt versionsnummer är lägre än den senaste versionen skall du uppdatera.

About the EZ-Guide		
	ID	EZGuide 250
	Version	1.00.043.4[3.00]
	Version Date	02/15/2008
	Serial Number	4802518639
	Part Number	92100-00
	Monitor Version	1.04

This information may be helpful for support

Uppdatering till senaste version

1. Gå in på www.datavaxt.se.
Välj **Filhämtning** under rubriken **Support** i menyn till vänster.
2. Klicka på länken för den mjukvaruversion som du vill uppdatera till. T.ex. **EZ-Guide 250 version 3.00**. Då kommer en fråga om du vill spara eller öppna filen. Välj att spara filen och spara den i en mapp på din kontorsdator


3. När nedladdningen av filen är klar, ska du dubbelklicka på den nedladdade filen för att packa upp den. Packa upp filerna och lägg dem på ditt USB-minne.

OBSERVERA:

- Spara filerna direkt i roten på USB-minnet. Lägg dem inte till någon undermapp eftersom EZ-Guide då inte kommer hitta uppdateringsfilerna.
- ALLT innehåll i zip-filen skall sparas på USB-minnet. Det går inte att utelämna en eller flera av filerna.

4. Stoppa i USB-minnet i EZ-Guide 250 utan att ha strömmen ansluten.

5. Starta EZ-Guide 250. När USB-minnet har hittats, kommer uppdateringshjälpen att starta automatiskt. (Det kan ta några minuter innan USB-minnet blir upptäckt). Om aktuell version på mjukvaran är lägre än de uppdateringsfiler som ligger på USB-minnet kommer uppdateringsfilerna att visas:



VARNING: STÄNG INTE AV EZ-GUIDE 250 UNDER EN PÅGÅENDE UPPDATERING AV MJUKVARAN. OM DETTA GÖRS, KANSKE INTE SYSTEMET KAN ANVÄNDAS EFTERÅT.

6. Välj uppdateringsfilen för den version du vill installera (den som heter *EZG-250.x_xx.xxx.x.img* eller liknande) och tryck därefter på OK. Uppdateringshjälpen kommer nu installera den nya mjukvaran. När uppdateringen är klar, kommer systemet att starta om.
7. När EZ-Guide 250 har startats om, kommer en dialogruta visas som säger att nya språkpaket har hittats och frågar om de skall installeras. Svara ja för att installera språkpaketen. När detta har installerats kommer man kunna välja vilket språk som man vill använda. Välj svenska och fortsätt sedan installationen så att den blir klar.
8. Kontrollera att du nu har fått in den senaste versionen i displayen. Detta gör du genom att gå in i *Konfiguration / Info om EZ-Guide* och titta på *version*.